


\* برای قطعه بالای چادر مستطیلی به طول دو برابر قد از فرق سر تا روی انگشتان ببرید. برای قد معمولی این مقدار ۲۲۰ سانتی متر است عرض مستطیل را ۱۱۰ الی ۱۲۰ سانتی متر انتخاب کنید.

\* برای نیم تنه پایینی (تکه دوم که دامن چادر است) مستطیلی به طول ۴۰ الی ۶۰ سانتی متر کمتر از تکه بالایی ببرید. برای قد معمولی این مقدار ۱۶۰ الی ۱۸۰ سانتی متر می باشد. (شکل ۶-۱)




شکل ۶-۱

\* برای کمر بند مستطیلی به طول دور کمر به اضافه ی مقدار اضافی جهت گره خوردن بند و عرض ۹ سانتی متر برش بزنید. طول سر کمر معمولاً ۱۸۰ سانتی متر است.


### روش دوخت در چادر تجرئ

- ۱- دو قطعه بالایی و پایینی را از قسمت وسط در سمت لبه ترکی رو به هم قرار دهید.
- ۲- از قسمت وسط به اندازه یک چهارم طول دوخت را به طرفین علامت گذاری کرده بدوزید و یک چهارم باقیمانده را در طرفین باقی بگذارید و درز را به صورت درز باز اطو کنید (شکل ۶-۲)



شکل ۶-۲


۳- باقیمانده نیم تنه پایینی را در طرفین به صورت پیلی های منظم در آورید تا به اندازه یک چهارم کمر شود. این اندازه معمولا ۴۰ سانتی متر می شود. شکل (۶-۳)



شکل ۶-۳

توجه:


از وسط کمر (وسط دو قطعه متصل شده) اضافی طول قد باید دوخته شود تا چادر از پشت آویزان نشود. (شکل ۶-۴)  
برای این کار یک دوم طول قد را مطابق با شکل مشخص نمایید و اضافی باقیمانده را جهت دوخت علامت گذاری کنید.




شکل ۶-۴

برای آنکه این اندازه دقیق باشد می توان چادر را پشت و رو پوشید و با سوزن ته گرد مقدار اضافی را مشخص نمود. این مقدار از کمر معمولا ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر در خط مرکزی می باشد. این خط با دوخت ساده چرخ کاری می شود. پهنای ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر نسبت به قد افراد متغیر می باشد.

۴- درز جلو دامن را بدوزید و درز باز اطو کنید. (شکل ۶-۵) (شکل ۶-۶)



شکل ۶-۵



شکل ۶-۶


۶- خط مرکزی بند (سر کمر) را پیدا کنید یک چهارم دور کمر را رو به طرفین مشخص کنید. (از هر طرف معمولا ۴۰ سانتی متر) (شکل ۶-۷)



شکل ۶-۷

۷- اضافی بندها را از پشت بدوزید، چرت بزنید و به طرف روبرگردانید و اطو کنید.

۸- قسمت باقیمانده سر کمر را به جلو نیم تنه (مانند سر کمر دامن) بدوزید. (شکل ۶-۸)



شکل ۶-۸